

Säkrare inloggning

Ni kan höja säkerheten för inloggningar i företags växel på 3Växelwebben genom så kallad tvåfaktorautentisering (2FA).

När ni har aktiverat tvåfaktorautentiseringen kommer varje inloggning att verifieras med ett engångslösenord som skickas med SMS till användarens mobilnummer. Om användaren inte anger engångslösenordet går det inte att logga in.

Vi rekommenderar starkt att ni aktiverar 2FA, speciellt för administratörer då de kan göra stora ändringar och se all information i företags växel.

Ni aktiverar själva 2FA och väljer om den ska krävas för alla växeladministratörer och/eller alla växelanvändare.

Det går inte att deaktivera 2FA för enstaka användare eller administratörer.

Aktivera tvåfaktorautentisering	1
Ange alternativt mobilnummer dit engångskoden för 2FA skickas	2
Logga in med tvåfaktorautentisering	3

Aktivera tvåfaktorautentisering

Företags växeladministratör aktiverar 2FA för alla administratörer och/eller för alla användare.

- 1 Välj **Åtkomstkontroll** under **Användaradministration**.
- 2 Markera **Aktivera tvåfaktorautentisering för administratörer** och/eller **Aktivera tvåfaktorautentisering för användare**.
- 3 Klicka på **Verkställ**.

3Växel

search

Hem Tjänster Organisation **Användaradministration** Funktionsnummer Enheter Administratorsvy Användarvy Inloggad som 46793079923 Logga ut

Användaradministration Åtkomstkontroll Hjälp

Användare

Användargrupper

Åtkomstkontroll

Katalogfält

Moderering av katalogfält

Tvåfaktorsautentisering

Konfigurera tvåfaktorsautentisering för administratörer och användare.

Aktivera tvåfaktorsautentisering för administratörer

Aktivera tvåfaktorsautentisering för användare

Verkställ

- När du har verkställt aktiveringen av tvåfaktorautentisering frågar sidan efter verifieringskoden som har skickats till din e-post. Om du vill gå in på adminwebben igen anger du koden i rutan och kan fortsätta, annars kan du välja att avsluta och logga ut. Nästa gång du loggar in kommer du att behöva använda tvåfaktorautentiseringen för att kunna logga in.

Ange alternativt mobilnummer dit engångskoden för 2FA skickas

Som standard när tvåfaktorautentisering är aktiverat, skickas engångskoden till det mobilnummer som användaren har i 3Växel. I användarinställningarna går det dock att ange ett alternativt mobilnummer dit engångskoden i stället skickas, till exempel om någon använder en annan mobil än den som är registrerad i 3Växel. För att aktivera;

- Välj **Användare** under **Användaradministration** och öppna önskad användare.
- Bläddra ner till **Tvåfaktorautentisering** längst ner på sidan.
- Skriv önskat mobilnummer dit engångskoden skickas, använd formatet +467xxxxxxx.
- Klicka på **Spara**.

Nu kommer engångskoden att skickas till det alternativa mobilnumret.

Logga in med tvåfaktorautentisering

När tvåfaktorautentisering är aktiverad loggar du in på 3Växel-webben på följande sätt:

- 1 Logga in som vanligt på webbsidan **3vaxel.tre.se**.
- 2 Nu skickas en verifikationskod till dig via SMS. Ange koden och klicka på **Bekräfta**.



The screenshot shows the 3Växel login interface. At the top left is the 3Växel logo. Below it is a search bar. In the top right corner, it says "Inloggad som 46793079923 Logga ut". The main section is titled "Tvåfaktorsautentisering" and contains the instruction "Bekräfta med koden du fått på SMS". Below this is a text input field labeled "Verifikationskod". To the right of the input field are two buttons: "Bekräfta" and "Skicka igen". A red circle with the number "2" is positioned to the left of the "Bekräfta" button, with a red line pointing to it.